

服务端导出CSV

- 1. 描述
- 2. 服务端导出CSV



1. 描述

在服务端命令中，可以使用服务端导入导出CSV命令，在服务端将CSV数据导出。



2. 服务端导出CSV


下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的服务端导入导出CSV命令，在服务端将CSV数据导出。

操作步骤

1


在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。
或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令




您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



2 单击服务端命令管理器中的“新建”，弹出编辑服务端命令对话框，编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“导出CSV”。

图3 常规设置




3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择服务端导入导出CSV命令。命令设置见下表。

表1 命令设置

设置	说明
CSV操作	选择操作为导出CSV，并且可设置是否导出/导入标题行。
选择表	选择要导出CSV的表。
选择列	选择要导出的表后，会自动列出所有表中的列，您还可以根据需要新增或删除列。
查询条件	设置查询条件，即要导出的数据的条件。如设置字段为“ID”，操作为大于，值为3，即导出ID大于3的数据到CSV文件中。

CSV文件路径	设置要导出CSV文件的路径。需要输入文件的全路径，如“D:\导出CSV\订单列表.csv”，文件夹必须为已存在的文件夹，后
更多设置	<div>设置导出的文件的编码、行分隔符、列分隔符、文本限定符、文件扩展名。</div> <div><div><div>• 编码：设置导出的文件的编码。支持UTF-8、GB2312、ASCII、Unicode、Shift-JIS。您还可以输入其他Web浏览器支持的</div><div>• 行分隔符：支持“\r\n”、“\r”、“\n”。还可以设置其他字符为行分隔符。默认值为“\r\n”。</div><div>• 列分隔符：支持“”、“\t”、“ ”、“;”。还可以设置其他字符。如果将无效字符设置为列分隔符，则会将自动使用“</div><div>• 文本限定符：指定文本限定符，系统可以通过文本限定符识别字符串的开始和结束。默认为“””。强制所有字段带文本</div><div>• 文件扩展名：导出的文件的扩展名。默认为“.csv”。</div></div></div>

图4 编辑命令




4

设置完成后，您就可以调用服务端命令。


例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“导出CSV”这个服务端命令。

图5 导出CSV命令



5 设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击“导出CSV”按钮，就会在设置的指定路径下看到导出的CSV文件。

图6 导出CSV



并且导出的CSV文件中的数据为ID大于3的数据。

图7 CSV文件

订单列表.csv							
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图
A1	ID						
A	B	C	D	E	F	G	
1	ID	订单编号	客户名称	采购员	是否完成	订单金额	订单日期
2	4	A004	光明产业	小赵	0	35000	43809
3	5	A005	迈多贸易	小李	0	60000	43810
4	6	A006	祥通	小王	1	8000	43814
5	7	A007	广通	小赵	0	7500	43815
6							

结束