

选项卡

- 1. 描述
- 2. 设置选项卡




1. 描述

选项卡单元格允许一个页面使用另一个页面作为子页面，类似于母版页的页面占位区，应用于普通页。选项卡单元格将子页面显示为选项卡。

选项卡标题使用子页面的标题，如果标题没有设置，则使用页面名称。

在页面中选中一片区域，设置其单元格类型为选项卡单元格，注意此区域用来显示子页面，请根据子页面的大小适当调整区域大小。

图1 选项卡单元格



2. 设置选项卡

选中选项卡单元格，在属性设置区中选择“单元格设置”标签页，设置说明见表1。

表1 选项卡单元格设置说明

设置	说明
子页面	设置选项卡中的子页面。单击“+”或“-”来增减选项卡，单击下拉箭头为选项卡设置子页面。 只能选择同类型的页面，即普通页面只能设置普通页面为子页面，手机页面只能设置手机页面为子页面，不能设置模板页 设置子页面后，双击选项卡单元格，可以直接打开设置为默认打开的子页面进行编辑。
默认选中项编号	设置默认选中的选项卡编号。 选项卡编号从1开始，如果您输入的数字大于选项卡数量，则默认选项卡为第一个选项卡。

子页面溢出模式	选择子页面后，可设置子页面的溢出模式，通过该选项来设置如何显示子页面。有以下三种模式： <ul style="list-style-type: none">• 溢出：选项卡会扩展直至能够完全显示子页面。• 滚动：选项卡中出现滚动条。• 剪切：子页面超出选项卡的部分会被裁减，不显示出来。
样式设置	设置边框和选项卡标题的颜色样式。其他样式设置，如标签标题的字体、字体样式，使用单元格的设置。

说明

- 如果子页面和父页面具有不同的权限，例如，子页面只允许管理员访问，父页面只需要登录即可访问。此时整个页面将导航到登录页面。登录后，将回到父页面，而不是子页面。
- 导出页面到Excel时，如果导出的是父页面，则其中的子页面将不会导出。

子页面溢出模式

子页面溢出模式有三种：溢出、滚动和剪切。

例如，父页面中设置选项卡为7行7列，边框设置为红色框线；页面1为10行10列。

- 溢出：选项卡会扩展直至能够完全显示子页面。设置子页面溢出模式为“溢出”，如下图所示。

图2 溢出模式

B2

fx

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

页面1

页面2

这是页面

单元格设置

CSS类名: ?

子页面

页面1

+

-

页面2

+

-

默认选中项编号

1

子页面溢出模式

溢出

样式设置...


运行后，可看到选项卡会扩展，直至能够完全显示子页面。

图3 运行结果



- 滚动：选项卡中出现滚动条。设置子页面溢出模式为“滚动”，如下图所示。

图4 滚动模式



运行后，可看到选项卡中出现了滚动条。

图5 运行结果



- 剪切：子页面超出选项卡的部分会被裁减，不显示出来。设置子页面溢出模式为“剪切”，如下图所示。

图6 剪切模式



运行后，可看到子页面中超过选项卡的部分被剪切掉了。

图7 运行结果



[回到顶部](#)