

- 1. 描述
 a 声拉 (います) |
- 2. 直接创建主从表 3. 通过设置关联字段创建主从表





主从表是一对父子表的关系,关系为一对多,即主表一条记录对应从表多条或一条记录。 如下图的订单表单,订单表与订单详情表即为主从表。

图1 订单表单



Ⅰ2. 直接创建主从表

下面以订单表与订单详情表为例,介绍直接创建主从表的步骤。

操作步骤

创建订单表。

图2 订单表

对条管理器	n		A	В	С	D	E	F
	Ŧ		ID 💌	编号 💌	日期 🖃	采购员 🖃	客户编号 💌	客户名称 💌
检索表或页面	Q	1	新建)					
表	^							
▷ 🛄 订单表								

2

在订单表上右击,在弹出菜单中选择"添加子表"。生成的子表默认名称为"订单表_子表",子表中会自动添加一个名称为"主表名称_ID"的字段,该字段与订单表的ID字段关联。

图2 添加子表



3

将"订单表_子表"重命名为"订单详情表",并添加字段。

图3 订单详情表

对条管理器	n		A	В	С	D	E	F	G	H
	Ŧ		ID 💌	订单表_ID 💌	产品编号 🖃	产品名称 💌	规格 💌	単位 💌	单价 🖃	数量 💌
检索表或页面	Q	1	(新建)							
表	^									
▷ 🔜 订单表										
▷ 🛄 订单详情表										

4

主从表设置完成后,在主表中会出现从表。在从表中,展开关联字段前的

 \square

, 会出现主表的信息。

双击子表"订单详情表",就会打开该表。

图4 主从表



■■ 3. 通过设置关联字段创建主从表

下面以订单表和订单详情表为例,介绍通过设置关联字段设置主从表的步骤。

操作步骤

创建订单表。

图5 创建订单表

2

创建订单详情表。"订单详情表"中有"订单表的编号"字段,为订单详情所属的订单表的编号。

图6 创建订单详情表

	对会管理器	n		A	В	С	D	E	F	G
	小家自注語	Ŧ		ID 💌	订单表的订单编号 🔽	产品编号 🖃	产品(-	単位 🖃	单价 💌	数量 💌
	检索表或页面	Q	1	新建)						
	表	^								
	▷ 🛄 订单表									
	▷ 🛄 订单详情表									
2										

单击订单详情表左边的

 \triangleright

展开字段,在"订单表的编号"字段上右击,选择"设置关联字段"。

图6 设置关联字段



在"关联字段设置"对话框中,"目标表"选择"订单表","目标字段"选择"编号",并勾选"是否有子表关联"。

图6 关联字段设置

🚹 关联字段设置		×
目标表 订单表		v
目标字段		
₽ ID		
11 编号		
采购员		
1 客户编号		
1 客户名称		
✓ 是否有子表关联? 高级设置		
	确定	取消

主从表设置完成后,在主表中会出现从表。在从表中,展开关联字段前的

▶
,会出现主表的信息。

4

双击子表"订单详情表",就会打开该表。

图7 主从表



回到顶部