

图表命令

- 1. 描述
- 2. 图表命令



1. 描述

在活字格的图表中，您可以为图表添加命令，当您单击图表时，会执行您设置的命令。




2. 图表命令

选中图表后，在功能区菜单栏中选择“图表工具-设计->图表命令”，就会弹出图表命令设置对话框。

设置图表命令时，会自动生成默认的参数：系列名称、类目和值，您可以在后面的命令中直接使用这三个参数。

图1 图表命令




例如，为某企业的2018年销售情况制作图表，显示各地区的年度销售额。当单击图表中的数据时，能展示出该地区的销售详情。

操作步骤


- 1
- 选中表格，在功能区菜单中选择“插入->饼图”，单击一种饼图，即可插入饼图。

图2 插入饼图



- 2
- 选中饼图，在功能区菜单栏中选择“图表工具-设计->图表命令”，弹出图表命令设置对话框。

图3 图表命令




在图表命令设置对话框中，选择命令为“弹出页面”，选择页面为“详情页面”，并进行高级设置。

单击源单元格后的



，在弹出的对话框中，选择变量列表中的变量，双击插入。这些变量是系统自动生成的。

图4 图表变量



这里我们只需要类目，所以将参数类目传递到弹出页面的目标单元格中。如下图所示。

图5 设置命令

选择命令: ☐ 弹出页面

☒ 选择页面:

▶ 内建手机页面

▶ 内建页面

地区销售情况

详情页面

传值到目标页面 ?

新建 删除

源单元格	目标单元格
=类目	=D10

☐ 移除目标页面查询和排序的缓存 ?

3

在详情页面中，设置表格的查询条件，条件为地区等于D10的值，即传来的类目的名称。并将第10行单元格设置隐藏。

表格的查询条件设置具体请参见表格查询。

图6 设置表格查询

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3				地区	订单编号	订单日期		客户名称		采购员		是否完成									
4				[销售	[订单编	[订单日期		[客户名称		[采购员		[是否完									
5																					
6				表格1																	
7				请在当前表格模板行位置绑定[销售详情]表的字段。																	
8																					
9																					
10				地区																	
11																					

查询条件

选择表: 销售详情

新建条件 删除条件

关系	字段	操作	值
▶	[销售额_ID]->[地区]	等于	=D10


确定 取消

4

设置完成后，单击“确定”，运行页面。

单击饼图中的不同区域时，会弹出该区域对应地区的销售详情。

图7 运行结果



结束



说明

- 一些图表类型不支持设置图表命令，包括不带数据标记的折线图、面积图、雷达图、不带数据标记的散点图和热力地图。
- 不同的图表类型设置图表命令时，其生成的参数可能不同，例如气泡图的参数为系列名称、X值、Y值、气泡大小。

图表命令设置

变量列表: (双击插入)

变量名	变量来源
系列名称	命令参数
X值	命令参数
Y值	命令参数
气泡大小	命令参数

确定

[回到顶部](#)