

显示行头

- 1. 描述
- 2. 显示行头



1. 描述

在活字格中，勾选表格的“行头”后，会在表格的第一列显示每一行的行头。



2. 显示行头

显示行头有两种设置方法：


方法一 选中表格后，在功能区的“表格工具-设计-样式选项”区域，勾选“行头”。

图1 显示行头



方法二 选中表格并右击，在右键菜单中选择“表格设置”，弹出表格设置对话框，勾选“行头”。

图2 显示行头



- 当表格模板行的第一个单元格为空白，运行后表格的行头显示行序号。

图3 行头

设计器中

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										

浏览器中

订单列表

	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成
1	A001	2017/5/19	国顶公司	小张	是
2	A002	2017/5/22	通恒机械	小李	是
3	A003	2017/5/23	森通	小王	否
4	A004	2017/5/24	光明产业	小赵	否
5	A005	2017/5/27	迈多贸易	小李	否
6	A006	2017/6/5	祥通	小王	是
7	A007	2017/6/6	广通	小赵	否

- 当表格模板行的第一个单元格不为空，而是字段或其他固定值，则运行后行头显示字段的值或固定值。

图4 行头

设计器中

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									

浏览器中

订单列表

	订单日期	客户名称	采购员	是否完成
A001	2017/5/19	国顶公司	小张	是
A002	2017/5/22	通恒机械	小李	是
A003	2017/5/23	森通	小王	否
A004	2017/5/24	光明产业	小赵	否
A005	2017/5/27	迈多贸易	小李	否
A006	2017/6/5	祥通	小王	是
A007	2017/6/6	广通	小赵	否