

# 第九章 命令

- 1. 描述
- 2. 页面加载时命令与单元格命令
- 3. 命令操作
- 4. 目录



## 1. 描述

在活字格中，命令是非常重要的功能，它用来执行业务，比如单击一个按钮进行页面跳转、弹出或是提交数据到数据库。本节将介绍活字格中的命令。

除图片上传、附件、数据导航按钮、分页导航按钮、流程条、登录用户和条形码单元格类型外，其他的单元格类型均支持“编辑命令”。也可以在页面加载时设置命令。

活字格命令包括：页面跳转、弹出页面、关闭弹出页面、数据表操作、导出表格到Excel、导出页面到Excel、打印/导出页面到PDF、查询、排序、条件、记录跳转、弹出消息框、JavaScript命令、邮件订阅命令、设置单元格属性、发送邮件命令、网页打印命令、循环命令、表格操作、下载文件、导入Excel数据到表格、存储过程调用命令、调用服务端命令、列选项命令、模板命令。

在命令窗口可新建多条命令，这些命令会按顺序依次执行。也可以对命令进行删除、上移、下移、插入、复制、禁用操作。



## 2. 页面加载时命令与单元格命令


页面加载命令与单元格命令一样，都可以设置并执行相应的命令。具体可参见<http://gcdn.gcpowertools.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38127&extra=page%3D3>。

### 页面加载时命令

页面加载时命令是在页面加载的同时执行的命令。

打开页面，在属性设置区中选择“页面设置”标签页，单击“编辑页面加载时命令”来设置命令。

图1 页面加载时命令




### 单元格命令

单元格命令是在单击按钮、超链接和图像等类型的单元格时执行的命令。

除图片上传、附件、数据导航按钮、分页导航按钮、流程条、登录用户和条形码单元格类型外，其他的单元格类型设置完成后，均可以在属性设置区的“单元格设置”标签页中，选择“编辑命令”来设置命令。或是右击单元格，在右键菜单中选择“编辑命令”来设置命令。

图2 单元格命令




### 3. 命令操作

#### 新建命令


在命令窗口单击“新建命令”。

图3 新建命令




或在命令上右击，在弹出的菜单中单击“插入”，并选择命令类型。

图4 插入命令



或在命令列表的空白处右击，在弹出的菜单中单击“添加命令”，并选择命令类型。


图5 添加命令



## 复制命令

在命令上右击，选择“复制”。或按住Ctrl键拖拽命令，可将命令复制到对应的位置。

图6 复制命令



## 删除命令


选中命令，单击“删除命令”。或使用删除快捷键Delete来删除命令。

图7 删除命令



或在命令上右击，选择“删除”。


图8 右键删除命令



禁用命令

在命令上右击，选择“禁用此命令”。

图9 禁用命令



移动命令

选中命令，单击




或




移动命令。

图10 移动命令



或在命令上右击，选择“上移”或“下移”。或使用上下移动的快捷键 Alt+Up 和 Alt+Down 来改变命令的位置。也可以直接拖拽改变命令位置。

图11 右键移动命令



#### 4. 目录

---

[回到顶部](#)