

创建主从表

- 1. 描述
- 2. 直接创建主从表
- 3. 通过设置关联字段创建主从表



1. 描述

主从表是一对父子表的关系，关系为一对多，即主表一条记录对应从表多条或一条记录。

如下图的订单表单，订单表与订单详情表即为主从表。

图1 订单表单

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	订单							
2	编号	A001	日期	2019/1/1	采购员	小李		
3	客户编号	1	客户名称	国顶公司				
4								
5	产品编号	产品名称	规格	单位	单价	数量	合计	
6	DQ01	电视	Ds009	台	2000	4	8000	
7	DQ02	冰箱	SS99	台	3000	2	6000	
8								
9								
10								

订单表

订单详情表



2. 直接创建主从表

下面以订单表与订单详情表为例，介绍直接创建主从表的步骤。

操作步骤

1

创建订单表。


图2 订单表

对象管理器	A	B	C	D	E	F
检索表或页面	ID	编号	日期	采购员	客户编号	客户名称
表	1	(新建)				

2

在订单表上右击，在弹出菜单中选择“添加子表”。生成的子表默认名称为“订单表_子表”，子表中会自动添加一个名称为“主表名称_ID”的字段，该字段与订单表的ID字段关联。


图2 添加子表



3

将“订单表_子表”重命名为“订单详情表”，并添加字段。

图3 订单详情表




4

主从表设置完成后，在主表中会出现从表。在从表中，展开关联字段前的
▶，会出现主表的信息。

双击子表“订单详情表”，就会打开该表。

图4 主从表



结束



3. 通过设置关联字段创建主从表

下面以订单表和订单详情表为例，介绍通过设置关联字段设置主从表的步骤。

操作步骤

1

创建订单表。

图5 创建订单表

2

创建订单详情表。“订单详情表”中有“订单表的编号”字段，为订单详情所属的订单表的编号。


图6 创建订单详情表

对象管理器		A	B	C	D	E	F	G
检索表或页面		ID	订单表的订单编号	产品编号	产品行	单位	单价	数量
表		1	(新建)					
<ul style="list-style-type: none"> 订单表 订单详情表 								

2 单击订单详情表左边的

展开字段，在“订单表的编号”字段上右击，选择“设置关联字段”。

图6 设置关联字段



3 在“关联字段设置”对话框中，“目标表”选择“订单表”，“目标字段”选择“编号”，并勾选“是否有子表关联”。

图6 关联字段设置




4

主从表设置完成后，在主表中会出现从表。在从表中，展开关联字段前的
，会出现主表的信息。

双击子表“订单详情表”，就会打开该表。

图7 主从表



结束

[回到顶部](#)