迁移到活字格云

- 1. 描述 2. 附件传输工具下载
- 3. 操作说明




1. 描述

本文介绍活字格云附件文件传输工具,针对应用附件的从本地/其他云平台迁移到活字格云。

提示:数据库迁移请使用管理工具先备份再还原即可。



2. 附件传输工具下载



提示:下载完附件传输工具后,解压并点击打开exe文件。

图1 附件传输工具安装包

名称	修改日期	类型	大小
BouncyCastle.Crypto.dll	2021/10/19 19:53	应用程序扩展	3,240 KB
forguncy_CN.ico	2022/4/14 14:08	图标	26 KB
ForguncyDataTransfer.dll	2022/4/18 8:52	应用程序扩展	22 KB
ForguncyDataTransfer.pdb	2022/4/18 8:52	PDR 不住	8 KR
ForguncyFileTransferTool.exe	2022/4/18 8:52	应用程序	47 KB
TorguncyFileTransferTool.exe.config	2022/4/15 10.53	XML Configurati	1 KB
ForguncyFileTransferTool.pdb	2022/4/18 8:52	PDB 文件	6 KB
Newtonsoft. Json.dll	2021/3/18 4:03	应用程序扩展	686 KB



3. 操作说明

开始进行附件传输,见图2。

提示: 当附件文件过大时, 传输速度较慢, 请耐心等待, 勿关闭弹窗。

图2 活字格云附件文件传输工具



操作步骤

- 要上传的本地文件夹:请选择您要上传的附件文件夹,若附件原来就在云端,请先下载到本地。
- ② 附件目标文件夹:即活字格云上附件的存储路径,请务必和应用在活字格云上的存储路径填写一致,默认请填写应用名称。
- 图3 活字格云管理控制台-应用存储路径设置



- **③** 服务器地址:输入要操作的活字格云服务的默认域名;用户名和密码。
- 4 上传时是否覆盖目标文件:选中或取消选中是否覆盖目标文件。
- 5 如果要更改文件GlobalConfig.xml,只需单击下载链接,编辑下载的文件,然后单击上传链接上传即可。 提示:编辑后请谨慎检查,一旦出错将导致服务不可用。如出现服务不可用,请务必联系客服。
- **6** 点击上传按钮(开始上传)。

7

传输状态: 在弹窗底部查看各文件传输过程, 传输完成会提示"全部传输完成"。

提示:如果文件上传失败,故障日志所在的文件夹地址(即程序所在的目录)将自动打开。

图4 附件传输过程展示

□ 上传时是否覆盖目标文件
□ 上传时是否覆盖目标文件
□ 下载GlobalConfig.xml 上传GlobalConfig.xml
□ D:\opt\ForguncyLogs\ForguncyUserService2021-10-25-14_58_39.log Success 传输完成。
□ 开始上传

回到顶部