

服务端导出CSV

- 1. 描述
- 2. 服务端导出CSV



1. 描述

在服务端命令中，可以使用服务端导入导出CSV命令，在服务端将CSV数据导出。



2. 服务端导出CSV

下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的服务端导入导出CSV命令，在服务端将CSV数据导出。


操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。


或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令




您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



2 单击服务端命令管理器中的“新建”，弹出编辑服务端命令对话框，编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“导出CSV”。

图3 常规设置




3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择服务端导入导出CSV命令。命令设置见下表。

表1 命令设置

设置	说明
CSV操作	选择操作为导出CSV，并且可设置是否导出/导入标题行。
选择表	选择要导出CSV的表。
选择列	选择要导出的表后，会自动列出所有表中的列，您还可以根据需要新增或删除列。
查询条件	设置查询条件，即要导出的数据的条件。如设置字段为“ID”，操作为大于，值为3，即导出ID大于3的数据到CSV文件中。

CSV文件路径	设置要导出CSV文件的路径。需要输入文件的全路径，如“D:\导出CSV\订单列表.csv”，文件夹必须为已存在的文件夹，后续
更多设置	<p>设置导出的文件的编码、行分隔符、列分隔符、文本限定符、文件扩展名。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 编码：设置导出的文件的编码。支持UTF-8、GB2312、ASCII、Unicode、Shift-JIS。您还可以输入其他Web浏览器支持的 • 行分隔符：支持“\r\n”、“\r”、“\n”。还可以设置其他字符为行分隔符。默认值为“\r\n”。 • 列分隔符：支持“”、“\t”、“ ”、“;”。还可以设置其他字符。如果将无效字符设置为列分隔符，则会将自动使用“” • 文本限定符：指定文本限定符，系统可以通过文本限定符识别字符串的开始和结束。默认为“””。强制所有字段带文本 • 文件扩展名：导出的文件的扩展名。默认为“.csv”。


图4 编辑命令



4 设置完成后，您就可以调用服务端命令。


例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“导出CSV”这个服务端命令。

图5 导出CSV命令




5 设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击“导出CSV”按钮，就会在设置的指定路径下看到导出的CSV文件。

图6 导出CSV



并且导出的CSV文件中的数据为ID大于3的数据。

图7 CSV文件



结束