

发布网站

- 1. 描述
- 2. 发布设置
- 3. 测试连接
- 4. 发布网站



1. 描述

介绍在活字格设计器中发布网站。



2. 发布设置

在设计器的功能区菜单栏中，选择“发布->服务器”，进行发布设置。设置说明见表1。

图1 发布设置

文件

开始

创建

插入

设计

公式

数据

安全

发布

高级

服务器

保存可发布文件

获取数据库数据

获取页面和单元格权限

暂停服务器

激活服务器

发布

发布设置

发布设置

服务器:

xa-dd3-jessica

用户名:

Administrator

密码:

●●●●●●

端口号:

80

应用名:

订单系统

访问地址:

http://xa-dd3-jessica/订单系统

☐

覆盖服务器数据库

☒

发布后激活服务器

☒

发布账户 (已选择: 发布角色到服务器, 发布用户到服务器, 发布组织结构到服务器)

☒

覆盖服务器端的页面和单元格权限

☐

使用HTTPS安全链接

测试连接


保存设置

发布

取消

表1 发布设置说明


设置	说明
服务器	安装有活字格服务端的计算机名、IP地址或服务器绑定的域名。
用户名	指定活字格服务端的用户名，可以使用Administrator。Administrator拥有所有权限。 如果用户想发布一个应用程序，该用户必须有拥有“其他-发布到服务器”权限。权限设置请参见 创建用户 。
密码	用户的密码。Administrator用户的默认密码是123456。
端口号	HTTP默认为80，HTTPS默认为443，可修改。
应用名	网站的名称。
访问地址	网站的网址。

覆盖服务器数据库	<p>发布网站时是否将设计器的数据库覆盖服务器的数据库，可选择全覆盖和半覆盖。</p> <ul style="list-style-type: none">全覆盖：用设计器的表结构和数据完全覆盖服务器端。半覆盖：用设计器的表结构覆盖服务器表结构，保留服务端数据。具体数据合并设置请参见数据合 <div><p>说明</p><div>对于活字格V7及之前的版本，此选项只对活字格内建表有效，对外联数据库，如SQL Server、Oracle数据库等不起作用；活字格V7.1开始支持外联数据库的半覆盖。</div></div>
发布后激活服务器	勾选此项后，网站发布后即可使用。
发布帐户	设计器和服务端的用户管理是分开的，可选择将设计器用户管理中的角色、用户、组织结构发布到服务
覆盖服务器端的页面和单元格权限	勾选后，会将在设计器中设置的页面和单元格权限发布到服务器上，将服务器端的页面和单元格权限覆 页面权限 和 单元格权限 。
使用HTTPS安全链接	发布的网站为HTTPS网站，请确认有HTTPS证书再勾选此选项，以保证网站的正常运行。

3. 测试连接

设置完成后单击“测试连接”。成功后会 出现如下对话框，您可单击“保存设置”，将常用的设置保存。


图2 测试连接



4. 发布网站

单击“发布”即可将当前活字格应用程序发布到服务器上，发布准备期间将会出现一个进度条来告诉用户当前进度。


图3 发布网站



如果发布的应用在管理控制台中已存在，会弹出提示框，提示您继续发布会覆盖旧的应用，并且显示出最后发布的时间及应用版本。您可

以选择继续发布或者取消发布。

图4 覆盖应用提示



[回到顶部](#)