


换页设置

- 1. 描述
- 2. 换页设置




1. 描述

不做换页设置时，报表默认按照前后元素的顺序进行排列展示。如下图所示。



订单编号	类别名称	产品名称	购买数量	产品单价	产品成本	订单金额
DD000045	生鲜蔬果	产品032	13	73	37.23	901.55
DD000046	生鲜蔬果	产品001	7	32	19.52	179.2
DD000046	综合商品	产品011	7	24	9.84	132.72
DD000047	生鲜蔬果	产品038	19	41	12.3	771.21
DD000047	饮料烟酒	产品021	5	93	53.94	423.15
DD000047	饮料烟酒	产品047	10	97	29.1	940.9
DD000047	食品副食	产品031	20	76	46.36	1231.2
DD000048	饮料烟酒	产品003	15	78	46.8	900.9
DD000048	饮料烟酒	产品021	15	44	21.12	627

如需指定换页的时机，比如在新的一页开始显示表格，则需要对表格进行换页设置。



报表中支持换页设置的组件和元素有：表格、矩表、图表、容器、列表、目录以及表格和矩表的分组对象。

2. 换页设置

以表格为例为您介绍分页设置的操作方法。

操作步骤

- 1 选中表格组件，打开表格组件的属性设置面板。

属性设置

表格

常规选项

名称: 表格1

数据选项

数据集名称: 销售明细_DataSet

组件嵌套参数: [0 个项目]

元素输出名称: <空>

元素是否输出: 自动

明细数据元素名称: <空>

明细数据集名称: <空>

明细数据元素输出: 自动

数据排序规则: [0 个项目]

数据过滤条件: 编辑...

背景选项

颜色: Transparent

图片: <空>

边框选项

粗细: 1pt

产品名称	购买数量	产品单价	产品成本	订单金额
{产品名称}	{购买数量}	{产品单价}	{产品成本}	{订单金额}
{Count(产品名称)}	{Sum(购买数量)}	{Sum(产品单价)}	{Sum(产品成本)}	{Sum(订单金额)}

- 2 设置换页方式。在属性设置面板中找到“换页方式”，单击下拉箭头在列表中选择合适的换页方式。例如选择开始位置。

页面布局

外观样式

主题色1-交替行颜色

内部间距

0pt

报表层名称

default

换页方式

开始位置

冻结行数

无

冻结列数

开始位置

禁止单独显示表尾

结束位置


分节

开始与结束位置

- 无：表格与前后元素顺序排列，不做强制分页；
- 开始位置：在表格顶部强制分页，即在表格前面哪个元素之后强制分页，表格从一个新页面开始显示；
- 结束位置：在表格末尾强制分页，即在表格内容结束之后，从一个新页面开始显示后续元素的内容。
- 开始与结束位置：在表格第一页之前和最后一页之后，都强制分页。

3

预览报表，可见表格在开始位置进行了换页。



结束

2 / 30

订单编号	类别名称	产品名称	购买数量	产品单价	产品成本	订单金额
DD000045	生鲜蔬果	产品032	13	73	37.23	901.55
DD000046	生鲜蔬果	产品001	7	32	19.52	179.2
DD000046	综合商品	产品011	7	24	9.84	132.72
DD000047	生鲜蔬果	产品038	19	41	12.3	771.21
DD000047	饮料烟酒	产品021	5	93	53.94	423.15
DD000047	饮料烟酒	产品047	10	97	29.1	940.9
DD000047	食品副食	产品031	20	76	46.36	1231.2
DD000048	饮料烟酒	产品003	15	78	46.8	900.9
DD000048	饮料烟酒	产品021	15	44	21.12	627
DD000048	日用百货	产品034	6	5	1.5	28.8
DD000049	食品副食	产品007	2	43	19.35	75.68

[回到顶部](#)