复选框

- 1. 内容概述2. 操作步骤3. 常用属性

1. 内容概述

报表中的复选框一般由"图标"和"文字"两部分组成,如下图所示。




- 图标:可设置为"选中"或"不选中"两种状态。
- 文字: 一般用来显示布尔值数据、自定义文本、数据集中的字段或者表达式。

本节介绍复选框的常用设置与操作方法。

2. 操作步骤

(1) 在工具箱中找到复选框组件,通过单击鼠标左键或拖拽的方式将其添加至报表设计区域。




(2) 设定复选框显示的文字内容。

您可以直接在复选框中输入文本,也可以单击复选框内的


•••

,选择数据集中的字段进行绑定(默认对数值字段做Sum运算,对非数值字段做count运算)。






还可以使用表达式。鼠标右单击复选框组件,选择"表达式"。如下图所示,有关表达式的详细介绍,请参见表达式。



(3) 设定复选框的选中状态。选中复选框,将属性面板中的"选中"选项设置为"是"表示选中,"否"表示不选中。



(4) 属性设置。 选中整个复选框,在右侧属性面板中可对其进行属性设置,如下图所示。我们可以调整复选框的背景颜色,字体大小等属性。



3. 常用属性

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前复选框的名称,如"复选框1"。
	文本	设置复选框内显示文本,可单击
		选择字段、添加表达式,或直接输入文本。
	选中	设置复选框是否处于选中状态。
	对齐方式	设置选框图标的对齐方式。
背景选项	颜色	设置复选框的背景色。
	图片	设置复选框的背景图片。

文本字体	文本字体	设置文本的字体、字号、前景色、粗细、字形和下划线。
边框选项	边框	设置边框粗细、样式和边框颜色。
位置&大小	左	设置复选框左上角的横向位置。
	上	设置复选框左上角的竖向位置。
	宽度	设置复选框的总宽度。
	高度	设置复选框的总高度。
页面布局	内部间距	设置复选框内部的间距,可以单击 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3
	报表层名称	设置内容所在的层,详见报表分层。
显示选项	隐藏	设置是否隐藏该复选框。可以设置为IIF表达式,在某些条件下隐藏,以便根据用户身份或者其他信息、决定是否显示,已达到保护敏感信息的目的。
	切换元素	设置另一个元素,比如一个文本框,作为是否显示当前文本框的开关。
其他选项	鼠标提示	设置鼠标移动到单元格上方时的提示文本内容。
	标签	设置一个文本内容,用作报表目录项的显示文字。报表目录是用工 具箱中的【目录】元素制作的,目录用于多页报表中的快速定位跳 转。
	标签	输入文本或表达式,用作跳转到本元素的定位标识。在其他元素处设置【跳转到书签】为这个书签,就可以在查看报表时点击其他元素跳转到本元素。