

数据命令-表格操作

- 1. 描述
- 2. 紧绑定与松绑定
 - 紧绑定
 - 松绑定



1. 描述

使用表格操作命令，对表格中的数据进行操作。即使表格没有开启“允许编辑”、“允许添加新行”以及“允许删除”，也可以通过此命令更新数据。一般与松绑定结合使用。

在表格操作命令中，操作类型有操作行、数据、选择、操作单元格和操作列五类。

图1 表格操作

选择命令:

表格操作

选择表格

表格1

操作类型

更新

表格列及数据

新加列

删除列

▲

▼

列	数据
---	----

更新记录

表格中被选择的行

	操作类型
操作行	更新、添加、插入、删除
数据	提交表格、重新加载数据
选择	获取当前行索引、获取当前列索引、获取选择行索引列表、选择单元格、清除所有选择行、选择所有行、增加选择行、取消行
操作单元格	获取值、获取文本、设置值、设置文本
操作列	隐藏列、显示列




2. 紧绑定与松绑定

表格的数据提交模式有两种：紧绑定模式与松绑定模式。默认的数据提交模式是紧绑定模式，勾选“数据松绑定”后则为松绑定模式。

紧绑定

在表格中修改数据后，数据会实时提交到数据库中，此种模式为紧绑定。默认表格的数据提交模式为紧绑定。

图2 紧绑定




松绑定

设置数据松绑定后，您在页面表格上的任何操作，包括添加新纪录、修改或删除已有记录，都不会立刻更新到数据库。

当您在页面表格操作完成后，可使用表格操作命令，操作类型设置为“提交表格”，一次性的提交您所有的更新到数据库。

图3 松绑定










设置松绑定：在表格上右击，选择“表格设置”，表格设置对话框中选择“数据”标签页，勾选“数据松绑定”。

图4 设置松绑定

订单编号	订单日期	客户名称	是否完成	采购员
[订单编号]	[订单日期]	[客户名称]	[是否完成]	[采购员]

表格1
请在当前表格模板行位置绑定[订单表]表的字段。

 剪切
 复制
 粘贴
 设置单元格格式...
 查询条件...
 **表格设置**
 设置为子表格...
查找所有的引用

H 表格设置

外观 行为 数据 全局

数据提交方式

☐ 数据松绑定

如果勾选此选项，您在页面表格上的任何操作，包括添加新记录，修改或删除已有记录，都不会立刻更新到数据库。当您在页面表格操作完成后，您可以使用表格操作命令，一次性的提交您所有的更新到数据库。
当您使用主从表时，如果您给页面上的从表格勾选此选项，那么您在从表格里面的任何操作，都不会立即更新到数据库。只有当您使用数据表操作命令将主表数据更新到数据库时，从表将随主表数据一并更新到数据库。

[回到顶部](#)