

流程命令

- 1. 描述
- 2. 设置变量命令
- 3. 服务端命令



1. 描述

在流程中可以使用命令，通过命令来控制流程的流转，发送通知等。

您可以在流程设计器中设置命令。设置命令的位置包括：

- 流程属性设置的高级设置中的事件：流程启动时、流程完成时、流程取消时。
- 人工节点的高级设置中的事件：任务创建时、任务完成时、任务取消时、节点进入时、节点离开时和无负责人时。
- 连线的高级设置中的事件：连线经过时。
- 开始或结束节点的高级设置中的事件：节点离开时/节点进入时。
- 超时设置中的超时操作可设置命令。



2. 设置变量命令

您可以通过设置变量命令定义上下文变量或全局变量。

命令需设置变量名和变量值。变量名可以自己定义，也可以选择全局变量。

如果您设置了一个新的变量名，则这个命令设置的变量就是上下文变量，仅在当前的命令上下文中生效；如果您选择了一个全局变量名，则会为全局变量赋值。另外，可以在流程的任何地方取到全局变量的值。

变量值可手动输入，或设置为数据表、关键字、变量、Excel公式。



3. 服务端命令

选择命令下拉框中选择服务端命令时，您可以选择服务端命令，选择服务端命令后，您可以设置服务端命令，包括参数、返回值等。

+ 添加命令删除命令

^ v

服务端命令1

选择命令	<input type="text" value="服务端命令"/>
服务端命令	<input type="text" value="服务端命令1"/>
参数	
参数1	<input type="text"/>
参数2	<input type="text"/>
返回值	
返回值1	<input type="text"/>
返回值2	<input type="text"/>
返回码至	<input type="text"/>
返回信息至	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 异步发送请求 ?	
<hr/>	
注释	<input type="text" value="仅在设计器中用于备注"/>

确定取消

这里的所有参数都可以使用流程变量，包括上下文变量和全局变量。

服务端命令支持异步调用。勾选“异步发送请求”复选框后，就会异步请求服务端命令。但是不能在后面的命令中使用此命令的返回码和返回信息。