

# 数据加载设置

- 1. 描述
- 2. 初始化不加载表格数据
- 3. 定时刷新数据
- 4. 自动滚动




## 1. 描述

在活字格中，对于数据加载，有以下几种设置：

- 初始化页面时不加载表格数据；
- 定时刷新数据；
- 自动滚动。

图1 数据加载设置




## 2. 初始化不加载表格数据

默认不勾选“初始化不加载表格数据”，即刚打开页面时就把页面中表格的数据加载出来。

选中表格并右击，在右键菜单中选择“表格设置”，弹出表格设置对话框，在“数据”页签下，勾选“初始化页面时不加载表格数据”，打开页面时就不会加载出表格的数据，只有当页面刷新后数据才会加载出来。

图2 初始化不加载表格数据



未勾选“初始化页面时不加载表格数据”与勾选后的表格运行后在页面中显示如下：

图3 未勾选与勾选

未勾选					勾选后				
订单列表					订单列表				
订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成
A001	2017/5/19	国顶公司	小张	是					
A002	2017/5/22	通恒机械	小李	是					
A003	2017/5/23	森通	小王	否					
A004	2017/5/24	光明产业	小赵	否					
A005	2017/5/27	迈多贸易	小李	否					
A006	2017/6/5	祥通	小王	是					
A007	2017/6/6	广通	小赵	否					

### 3. 定时刷新数据

默认不勾选“定时刷新数据”，即只能手动或其他操作触发表格数据刷新。

选中表格并右击，在右键菜单中选择“表格设置”，弹出表格设置对话框，在“数据”页签下，勾选“定时刷新数据”后，可设置刷新数据的时间间隔。

图4 定时刷新数据



例如设置时间间隔为1秒，则1秒后就会刷新数据。


## 4. 自动滚动

使用自动滚动功能在表格中实现数据自动滚动效果。

选中表格并右击，在右键菜单中选择“表格设置”，弹出表格设置对话框，在“数据”页签下，勾选“自动滚动”后，可设置自动滚动的速度：慢、中、快。

表格的自动滚动以像素为单位进行滚动。

图5 自动滚动



[回到顶部](#)