

# 高级设置-页面传值

- 1. 描述
- 2. 传值到目标页面




## 1. 描述

当跳转的页面为内部页面，也就是应用内的页面，在内部页面之间跳转时，可进行高级设置。

在高级设置中，可以设置传值到目标页面，即当页面跳转后，将源单元格中的值传递到跳转后页面的目标单元格中。

源页面与目标页面，比如从页面1中单击一个按钮，跳转到页面2中，那么页面1就是源页面，页面1中的单元格就是源单元格；页面2是目标页面，页面2中的单元格是目标单元格。

图1 传值到目标页面



## 2. 传值到目标页面

在页面跳转时，允许传递值到目标页面指定的位置。可以通过“新建”按钮添加源单元格与目标单元格，一次性的传递多个值到目标页面中。

源单元格支持以下几种输入形式：

- 固定值
- 源页面的单元格
- 源页面中表格模板行中的单元格：当执行页面跳转命令时，传输表格当前所选行所对应的单元格的值。
- 公式

目标单元格支持以下几种输入形式：


- 页面上指定的单元格：将目标单元格的值设置为传递值。
- 表格模板行中的单元格：将在表格中选中目标单元格所在列的值与传递值相等的行。

通常情况下，使用传值功能将源页面中单元格的值传递到目标页面中，如示例一；或者将源页面中表格模板行中的单元格的值传递到目标页面中，如示例二。

示例一


在订单表的“页面跳转”按钮中设置命令为“页面跳转”，目标页面为页面1，并在跳转时将订单列表页面中的T2单元格的值传递到页面1的D2单元格中。如下图所示。

图2 设置页面跳转命令



运行后，单击“页面跳转”按钮，订单列表页面中T2单元格的值“7”就被传递到了页面1中的D2单元格中。如下图所示。


图3 运行结果



示例二

在订单表的“页面跳转”按钮中设置命令为“页面跳转”，目标页面为页面1，并在跳转时将订单列表页面中表格模板行中的单元格M7的值传递到页面1的D2单元格中。如下图所示。

图4 设置页面跳转命令



运行后，单击“页面跳转”按钮，订单列表页面表格中客户名称的值就被传递到了页面1中的D2单元格中。如下图所示。

当前行的是表格的第二行，单击“页面跳转”按钮后，“通恒机械”就传递到了页面1的D2单元格中。

图5 运行结果

