

# 功能介绍

- 1. 描述
- 2. 功能介绍



## 1. 描述

本节介绍活字格中协作开发的所有功能。



## 2. 功能介绍

在设计器的功能区菜单中，单击“高级”，就可以看到“协作开发”组。

图1 协作开发



下表介绍了协作开发组中所有按钮的功能。

表1 功能介绍

功能	说明
创建工程	将当前打开的工程上传到协作服务器，并在服务器端创建新的协作工程。 如果仓库为私有仓库，首次登录时还要进行远程服务器认证，输入用户名或邮箱和密码。
打开工程	用户可以输入协作服务器的地址打开远程项目以加入协作。 如果仓库为私有仓库，首次登录时还要进行远程服务器认证，输入用户名或邮箱和密码。
工程模块	模块对话框中列出了文档中的所有模块以及模块的状态，您可以具体看到哪个用户在什么时间签出修改了模块。
未处理变更	这里列出了用户自己的所有修改。用户可以在此处签入或撤销所有更改。 <ul style="list-style-type: none"><li>签入：提交所有的模块变更到服务器上。</li><li>撤销：撤销所有的变更，恢复至服务器上的最新版本。</li></ul>
提交历史	这里列出了所有修改记录。在记录上右击，会弹出右键菜单： <ul style="list-style-type: none"><li>回滚到当前选中版本：用户可以将当前文档恢复至当前选中的版本。您必须确保所有模块都可以签出才可以执行该项。</li><li>当前选中版本另存为：用户可以将此指定版本的工程文件另存为普通的活字格工程文件。</li><li>复制选中版本ID：复制ID可用于查询等处。</li></ul>
获取最新版本	获取最新版本的工程文件，包括所有用户已提交的修改。单击下拉按钮可选择获取最新版本或强制同步为最新版本。 <ul style="list-style-type: none"><li>获取最新版本：获取最新版本的工程文件，包括所有用户已提交的修改。</li><li>强制同步为最新版本： 获取最新版本，并且所有本地未提交的更改将被撤销。</li></ul>
设置	设置用户名，这里设置的用户名会显示在提交历史中。所有提交都将使用此用户名和电子邮件。 初始用户名为登录您电脑的用户名，初始邮箱将为激活活字格设计器的邮箱。 “清除所有认证记录”后，会清除登录凭证，此计算机中的所有协作项目都将需要重新登录。

[回到顶部](#)