

# 反激活活字格服务端

- 1. 描述
- 2. 在线反激活活字格服务端
- 3. 离线反激活活字格服务端



## 1. 描述

一个激活码被激活后就不能在其他服务端上再次使用。如果需要迁移服务端，需要在原服务端上进行反激活操作，反激活后原服务端将不能继续使用，但反激活的激活码可以在新的服务端上激活使用。

- 注意
- 迁移服务端或者修改服务端机器名之前请务必进行反激活。
  - 需要先反激活用户许可再反激活服务器许可。



## 2. 在线反激活活字格服务端

反激活活字格服务端，需要先反激活用户认证许可，再反激活服务器许可。下面介绍在线反激活活字格服务端的操作步骤。

### 操作步骤

- 1 登录活字格管理控制台，选择“帮助支持->许可列表”。
- 2 在许可列表的用户认证许可中，单击“反激活”。

图1 反激活用户认证许可



- 3 反激活用户认证许可后，再反激活基本服务器许可。

图2 反激活服务器许可



4 反激活完成后，激活码被释放，可以在其他服务端上再次激活使用。

结束



说明

只有拥有“许可列表-反激活”权限的用户才能进行反激活操作。权限设置请参见分配角色的权限。



### 3. 离线反激活活字格服务端

如果无法连接激活服务器，您可以离线反激活。下面介绍离线反激活活字格服务端的操作步骤。

#### 操作步骤

- 1 登录活字格管理控制台，选择“帮助支持->许可列表”。
- 2 在许可列表的用户认证许可中，单击“反激活”，弹出确认对话框，单击“反激活”。
- 3 连接激活服务器失败时，不能在线反激活，会弹出提示离线反激活对话框，单击“确定”。

图3 离线反激活用户认证许可



xa-dd3-jessica:22345 显示

请确保离线反激活码已经被复制，一旦关闭该对话框，你将无法再次获取该反激活码，你确定要关闭该对话框吗？

确定

取消

6

离线反激活用户认证许可后，您可以重复以上步骤，继续离线反激活服务器许可。

7

反激活完成后，激活码被释放，可以在其他服务端上再次激活使用。

结束

[回到顶部](#)