

# 容器组件

- 1. 描述
- 2. 使用容器制作表角
- 3. 使用容器保持组件位置关系
- 4. 属性设置



## 1. 描述

容器是作为其他报表组件的容器来使用。容器控件不与具体的数据相关联，其主要作用是当相邻组件增长导致组件分开时保持组件之间的关系。

本节用两个示例带您了解容器组件的用法。



## 2. 使用容器制作表角

使用容器组件来制作矩表的表角区域。


<div>类别名称 销售大区</div>	生鲜蔬果	综合商品	饮料烟酒	食品副食	日用百货	文体办公	汇总
华北	275	201	238	207	105	141	1167
西北	514	509	612	630	522	471	3258
华东	632	448	452	594	316	537	2979
东北	150	88	33	106	40	63	480
华中	222	80	117	76	101	102	698
华南	203	177	243	239	172	330	1364
西南	157	59	60	104	102	73	555
汇总	2153	1562	1755	1956	1358	1717	10501

从图中可以看出，这种效果是在一个容器中添加了一个线条组件和两个文本框组件组合而成。

### 操作步骤




在工具箱中，选中容器，将其拖拽到矩表的表角单元格中。




2

通过拖拽操作，在容器中添加两个文本框并设置文本框内的文本、字体和对齐方式。



3

通过拖拽操作，在容器内添加一个线条组件，并调整角度和线条颜色。



4

预览报表，如下图所示。

类别名称 销售大区	文体办公	日用百货	生鲜蔬果	综合商品	食品副食	饮料烟酒
华北	141	105	275	201	207	238
西北	137	217	227	186	240	179
	196	176	224	156	335	287
	138	129	63	167	55	146
华东	209	120	224	125	175	192
	207	81	155	154	232	127
	121	115	253	169	187	133
东北	63	40	150	88	106	33
华中	102	101	222	80	76	117
华南	330	172	203	177	239	243
西南	73	102	157	59	104	60
汇总	1717	1358	2153	1562	1956	1755

结束



### 3. 使用容器保持组件位置关系

当相邻组件因其他报表元素的动态扩展而分开时，将这两个相邻组件放进一个容器，即可以保持设计时的位置关系。

如下图，设计状态下，组件1和组件2相距很近。

组件1	组件2
类别名称	{销售大区}
{类别名称}	{Sum(i) 单金额}


报表实际展示时，由于下面的矩表元素会随“销售大区”字段值动态扩展，使组件2的内容会被“后推”到离组件1很远的右边，如下图：

组件1

类别名称	华北	西北	华东	东北	华中	华南	西南
生鲜蔬果	12259.20	22113.82	31989.52	6755.70	7175.02	9302.24	5485.28
综合商品	8962.94	23158.09	20377.17	3734.16	3901.18	8588.68	1769.69
饮料烟酒	12275.12	28808.49	19112.92	1282.40	6309.09	10656.22	1782.04
食品副食	9747.25	31044.87	26095.18	4190.31	2579.20	11209.19	5368.64
日用百货	5264.48	21052.25	15985.70	2684.22	5991.78	7720.28	4299.47
文体办公	6137.09	21052.88	26555.90	2251.35	5053.83	16547.78	4782.19

组件2

将组件1和组件2放在一个容器中，可以避免这个问题，如下图：



预览效果：



类别名称	华北	西北	华东	东北	华中	华南
生鲜蔬果	12259.20	22113.82	31989.52	6755.70	7175.02	9302.24
综合商品	8962.94	23158.09	20377.17	3734.16	3901.18	8588.68
饮料烟酒	12275.12	28808.49	19112.92	1282.40	6309.09	10656.22
食品副食	9747.25	31044.87	26095.18	4190.31	2579.20	11209.19
日用百货	5264.48	21052.25	15985.70	2684.22	5991.78	7720.28
文体办公	6137.09	21052.88	26555.90	2251.35	5053.83	16547.78



#### 4. 属性设置

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前容器的名称，如“容器1”。
背景&边框	背景色和边框	设置容器的背景色、边框、边框宽度、边框样式和边框颜色。
边框选项	圆角半径	设置圆角的半径，可单击 设置四个方向的圆角半径。
位置&大小	左	设置容器左上角的横向位置。
	上	设置容器左上角的竖向位置。
	宽度	设置容器的总宽度。
	高度	设置容器的总高度。
页面布局	换页方式	设置换页的方式，可设置为无、开始位置、结束位置或开始与结束位置。

[回到顶部](#)