

# 子报表

- 1. 内容概述
- 2. 操作步骤
  - (1) 添加子报表组件
  - (2) 设置子报表内容
  - (3) 子报表属性设置
  - (4) 预览报表
- 3. 常用属性

## 1. 内容概述

---

子报表组件以子报表的形式显示其他报表的内容，可以从主报表中将参数传递给子报表以实现数据过滤。

需要注意的是每个子报表都以单独的报表运行，当处理大数据报表时，这种方案可能会影响到运行速度。


本节介绍子报表的常用设置与操作方法。

## 2. 操作步骤

---


### (1) 添加子报表组件

在工具箱中，选中子报表，将其拖放到设计区。



### (2) 设置子报表内容

在属性设置面板中找到“常规选项”下的“报表名称”，单击下拉箭头，然后选择需要嵌入的子报表。



如选择的子报表中带有参数，则会自动映射到下方，如下图所示。此时，单击列表按钮即可展开参数列表，对参数进行设置。




可以直接为参数指定固定值，也可以单击右侧的小方块按钮设置表达式。



### (3) 子报表属性设置

单击工具箱顶部的“元素管理”，选中子报表名（如“子报表1”），或直接选中整个子报表，进行子报表选项设置，如下图所示。




(4) 预览报表



————— 结束 —————

### 3. 常用属性

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前子报表的名称，如“子报表1”。
	报表名称	设置子报表的主报表，单击下拉箭头选择已存在的报表。
	参数	设置子报表的参数。如果子报表中设置了参数，会自动映射到这里。 单击  显示项目，可以对参数进行设置。

边框选项	粗细、线型、颜色	设置子报表边框的粗细，线型样式、颜色。
位置&大小	左	设置子报表左上角的横向位置。
	上	设置子报表左上角的竖向位置。
	宽度	设置子报表的总宽度。
	高度	设置子报表的总高度。
页面布局	内部间距	设置子报表内部的间距，可以单击  分别设置四个方向的间距。
无数据提示	没有数据提示信息	设置没有数据时的提示信息。
	文本字体	设置没有数据时的提示文本的字体、字号、前景色、粗细、字形和下划线。
显示选项	隐藏	设置是否隐藏该组件。可以设置为IIF表达式，在某些条件下隐藏，以便根据用户身份
	切换元素	设置另一个元素，比如一个文本框，作为是否显示当前组件的开关。
其他选项	鼠标提示	设置鼠标移动到单元格上方时的提示文本内容。
	标签	设置一个文本内容，用作报表目录项的显示文字。报表目录是用工具箱中的【目录】
	书签	输入文本或表达式，用作跳转到本元素的定位标识。在其他元素处设置【跳转到书签】。