

生成令牌

- 1. 内容概述
- 2. 生成令牌
- 3. 获取令牌
- 4. 生成集成门户/后台管理网站地址
- 5. 撤销令牌
- 6. 令牌时效性说明

1. 内容概述

生成令牌功能用于根据指定的用户信息生成令牌（Token）、集成门户的地址和集成系统管理的地址。

- 其中令牌多用于用于集成单个文档，详见示例一：集成仪表盘/报表以及设计器，示例二：集成数据集/数据源/数据模型；
- 集成门户的地址用于整体集成系统门户网站，详见集成门户网站；
- 集成系统管理的地址用于集成系统后台管理网站，详见集成后台管理网站。

注意
使用admin账户信息生成令牌和集成门户地址后进行外发具有高风险性，请谨慎操作。

2. 生成令牌

(1) 管理员进入账户管理界面后，单击列表中的“生成令牌”，进入生成令牌界面。



(2) 填写令牌名称、描述、过期时间以及用于生成令牌的用户名和密码、所属组织，然后单击“生成令牌”按钮。即可在右侧生成令牌。



其中：名称、过期时间、用户名和密码为必填项。

令牌的有效期限默认为10年，您可手动进行设置，可设置为当前时间之后的2分钟到12年。

3. 获取令牌

生成令牌后，单击令牌右侧的获取令牌按钮即可将令牌拷贝，然后可以直接粘贴至集成用的URL中即可。集成单个文档时直接使用即可。



4. 生成集成门户/后台管理网站地址

注意
使用生成集成门户和后台管理地址功能时，需要提前设置好门户网站地址。




生成令牌后，单击令牌右侧的生成集成门户地址按钮，打开生成窗口。




选择是否隐藏头像菜单和欢迎屏幕，然后单击“生成地址”按钮，即可生成“集成门户的地址”。单击地址右侧的复制按钮即可复制地址。

“隐藏头像菜单”和“隐藏欢迎屏幕”两个选项仅在生成的“集成门户的地址”中生效，具体含义请详见集成门户网站。



如使用管理员账户则会同时生成“集成系统管理的地址”，如下图。



5. 撤销令牌

生成令牌后，单击令牌右侧的删除按钮可撤销令牌。撤销后2到3分钟，该令牌将失效。

令牌					
名称	描述	用户	状态	创建时间	过期时间
一号集成令...	用于生成集...	guest	有效	2020-03-09...	2030-03-09...

6. 令牌时效性说明

系统的内部用户信息以及安全提供程序中的用户信息均可以用来生成令牌，但这两种令牌的时效性有所不同，以下为您说明。

- 使用系统内部用户的信息生成令牌后，令牌权限每三分钟会与系统同步一次。也就是说，当令牌用户所属角色的权限被修改后，您无需重新生成令牌，三分钟后即可自动同步。
- 而使用用户安全提供程序的用户信息生成令牌后，不会再与系统进行同步。因此如果令牌用户所属的角色权限一旦被修改，那么您必须重新生成令牌才能获取新的角色权限。