

普通页面设置

- 1. 描述
- 2. 普通页面设置
 - 名称
 - 标题
 - 母版页名称
 - 手机版页面
 - 行数
 - 列数
 - 设置为启动页面
 - 编辑页面加载时命令
 - 页面拉伸模式
 - 未提交数据检查设置
 - JavaScript文件
 - Tab键顺序



1. 描述

当您创建完成普通页面后，您可在属性设置区的“页面设置”中对页面进行设置。



2. 普通页面设置

在页面右边的“页面设置”中，可对页面进行一系列设置。


名称

页面的名称。在JavaScript中可用于获取页面对象。

标题

显示在浏览器的标题栏中的名称。也可以在该页面名称上右击，选择“设置标题”。

图1 设置标题



例如，将“订单列表”的标题设置为“首页”。

图2 设置页面标题

页面设置

名称


订单列表

标题

首页

则运行工程后，浏览器的标题栏显示为“首页”。

图3 浏览器标题显示



母版页名称

给当前页面设置一个已有的母版页。也可以在该页面名称上右击，选择“设置母版页”。

图4 设置母版页



选择母版页后，可设置“溢出模式”，具体请参见溢出模式。

手机版页面

设置当前页面的手机版页面后，则当用户使用手机访问当前页面时，浏览器会显示其手机版页面。

如果希望在浏览器中输入同一个地址，或是通过“页面跳转”命令跳转到某页面时，在电脑浏览器中显示的是一个普通页面，而在手机浏览器中显示的是一个更小尺寸的手机页面。

可以创建一个普通页面和一个手机页面，并在普通页面属性设置区的“页面设置”中将“手机版页面”指定为创建的手机页面。这样，当在手机中跳转到页面时，实际上呈现的是设置的手机页面。

行数

设定页面的行数，用于调整页面的高度。

列数

设定页面的列数，用于调整页面的宽度。


设置为启动页面

设置页面为应用的启动页，启动页面即网站的首页。在页面列表中，页面名加粗的页面即为首页。

您有三种方法设置网站的首页：

方法一 选择“文件->设置->应用程序设置”，在“启动页面”中，选择一个页面作为首页。

图5 设置启动页面



方法二 打开页面，在属性设置区的“页面设置”中，勾选“设置为启动页面”。

图6 设置启动页面

手机版页面 ?

(空)

行数

22

列数


25

☐ 设置为启动页面

[编辑页面加载时命令...](#)

方法三 右击页面，在弹出的菜单选择框中，选择“设置为启动页”。

图7 设置启动页面



编辑页面加载时命令

当页面加载时，会执行的特定的命令。命令请参见第九章 命令。

页面拉伸模式

您可以设置页面的拉伸模式，可选择继承自全局设置、无拉伸、水平拉伸、垂直拉伸、双向拉伸、等比拉伸（填满宽度）六种模式。具体请参见[页面拉伸模式](#)。

未提交数据检查设置

在离开页面时检查是否有提交的数据，勾选后会进行检查，如果页面有未提交的数据，离开页面时会弹出提示框。默认不勾选此项。

JavaScript文件

附加在该页面的特定的JavaScript（后缀名为.js）文件。

Tab键顺序

设置光标在页面上控件移动的顺序。



说明

默认的情况下，光标会按从左往右，从上往下的顺序跳转。可通过设置Tab键顺序，改变光标在多个输入框（如文本框或者多选框）中的移动顺序。



- ：把选择的对象放在最前面。



- ：把选择的对象往前移动一个位置。



- ：把选择的对象往后移动一个位置。



- ：把选择的对象放在最后面。

[回到顶部](#)