

分页导航按钮


- 1. 描述
- 2. 设置分页导航按钮



1. 描述

将单元格设置为分页导航按钮类型，可以使表格分页显示数据表中的记录。分页导航按钮如下图所示。

图1 分页导航按钮



2. 设置分页导航按钮

选中分页导航按钮，在属性设置区中选择“单元格设置”标签页，设置说明见下表。


表1 分页导航按钮设置说明

设置	说明
分页表格名	设置需要被分页的表格。
每页显示行数	设置一页显示的记录行数。

<div data-bbox="145 123 300 2060" data-label="Text"> <p>分页图片</p> </div>	<div data-bbox="300 123 1482 2060" data-label="Complex-Block"> <p>设置用于分页导航按钮的图片，包括第一页、上一页、下一页和最后一页。</p> <p>单击“更改”，在弹出的选择图片对话框中设置图标，可以选择内置的图标，也可以选择本地图片。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择本地图片时，您可以选择.jpg/.jpeg/.png/gif/.ico.bmp/svg格式的图片。当选择.svg格式的图片时，您可以设置 <div data-bbox="359 257 402 291" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="375 336 1082 616" data-label="Image"> </div> <p>在弹出的图片设置对话框中，可以选择使用原始颜色、使用单元格字体颜色或使用自定义颜色。</p> <div data-bbox="375 683 1082 1126" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 选择内置图标时，还可以设置图标的颜色，勾选“使用单元格字体颜色”时，图标颜色与单元格中的文字颜色相同。 <div data-bbox="375 1187 1082 1538" data-label="Image"> </div> <p>取消勾选后，您可以选择其他颜色。</p> <div data-bbox="375 1601 1082 1953" data-label="Image"> </div> </div>
<div data-bbox="145 1966 300 2016" data-label="Text"> <p>图片尺寸</p> </div>	<div data-bbox="300 1966 1482 2016" data-label="Text"> <p>设置分页导航按钮的图片大小，单位为像素。</p> </div>
<div data-bbox="145 2016 300 2060" data-label="Text"> <p>间隔</p> </div>	<div data-bbox="300 2016 1482 2060" data-label="Text"> <p>设置分页导航按钮的图片之间的间隔大小，单位为像素。</p> </div>

例如，在订单列表页面中，选择一个单元格区域，设置其单元格类型为“分页导航按钮”，并在其单元格设置中，设置分页表格名为“表格1”，每页显示行数为5，如下图所示。


图2 设置分页导航按钮



运行后，在列表页面中可以看到，每页表格只显示5行记录，单击下一页图标，表格会显示下一页的数据。

也可以在页数的输入框中输入要记录的页数，按Enter键直接跳转到该页。

图3 运行结果



说明

- 当使用ODBC数据源或列表中有统计列时，无法使用分页导航。
- 被设置分页导航的表格，无法编辑、添加和删除数据功能，请使用数据表操作命令和删除记录命令。
- 表格中不支持该单元格类型。

[回到顶部](#)