

操作行


- 1. 描述
- 2. 更新
- 3. 添加
- 4. 插入
- 5. 删除



1. 描述

在表格操作命令中，选择操作类型时，操作行分类下有四种操作类型：更新、添加、插入和删除。

图1 操作行



2. 更新

操作类型为“更新”时，可更新表格中的数据，但不会立即提交到数据库中。

选择命令: 表格操作

选择表格 表格1

操作类型 更新

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
---	----

更新记录 表格中被选择的行

- 需要进行以下设置：
- 选择表格：需要选择页面中的表格，在执行表格操作命令时将更新该表格中的数据。
 - 表格列及数据：设置表格中要更新数据的列以及数据。
 - 列：可以使用公式引用表格模板行中的单元格，也可以输入列名。
 - 数据：设置更新的列的数据。数据可以为固定值、公式或关键字。
 - 更新记录：设置要更新的记录。可选择表格中被选择的行、表格中满足特定条件的行、表格中所有行及表格当前行。其中，表格中被选择的行、表格中满足特定条件的行、表格中所有行的设置与数据表操作命令中的更新记录相同，具体使用方法请参见[高级设置-操作特定记录](#)。表格当前行指表格中当前选择的单元格所在的行。

3. 添加

当操作类型为“添加”时，可向表格中添加数据，但不会立即提交到数据库中。

选择命令: 表格操作

选择表格 表格1

操作类型 添加

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
---	----

- 需要进行以下设置：
- 选择表格：需要选择页面中的表格，在执行表格操作命令时将数据添加到该表格中。
 - 表格列及数据：设置表格中要添加数据的列以及数据。
 - 列：可以使用公式引用表格模板行中的单元格，也可以输入列名。
 - 数据：设置添加的列的数据。数据可以为固定值、公式或关键字。

4. 插入

操作类型为“插入”时，可向表格中插入行，但不会立即提交到数据库中。

选择命令:

表格操作

选择表格

表格1

操作类型

插入

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
---	----

插入位置

在当前行上方插入

需要进行以下设置：

- 选择表格：需要选择页面中的表格，在执行表格操作命令时将更新该表格中的数据。
- 表格列及数据：设置表格中要插入数据的列以及数据。
 - 列：可以使用公式引用表格模板行中的单元格，也可以输入列名。
 - 数据：设置插入的列的数据。数据可以为固定值、公式或关键字。
- 插入位置：可选择在当前行上方插入或在当前行下方插入。

5. 删除

操作类型为“删除”时，可删除表格中的数据，但不会立即提交到数据库中。

选择命令:

表格操作

选择表格

表格1

操作类型

删除

更新记录

表格中被选择的行

需要进行以下设置：

- 选择表格：需要选择页面中的表格，在执行表格操作命令时将删除该表格中的数据。
- 更新记录：设置要删除的记录。可选择表格中被选择的行、表格中满足特定条件的行或表格中所有行。此项设置与数据表操作命令中的更新记录相同，具体使用方法请参见[高级设置-操作特定记录](#)。

[回到顶部](#)