





当两张表为主从表关系时,在页面中可绑定两个表格,设置绑定子表的表格为绑定主表的表格的子表格。设置子表格后,在主表格中选择 一条记录时,会在子表格中列出对应的从表记录。

本章以订单表和订单详情表为例,介绍子表格的设置。

■Ⅰ2. 自动设置子表格

如果将主表下关联的子表拖拽至页面中选择的区域中,表格会自动设置为子表格。

操作步骤



图1 绑定主表格

	A	В	С	D	E	F	G	Η	Ι	J	Κ	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U
1																					
2			订	単え	Ę																
3																					
4			ź	编号	2		\square	期		酒	沪	编	5	酒	沪	名和	弥	采	购	员	
5			[纠	扁号]	[E	期]		[酒	\$户	编	号]	[酒	\$户	名	际]	[∄	购	员:	
6																					
- 7																					
8			表	格1																	
9			请	在主	当前	ī表	格植	莫板	衍	位置	置绑	淀	[ì]	単語	表]	表的	的字	段	•		
10																					
11																					
12																					

将主表下关联的订单详情表子表拖拽至页面中选择的区域中,并绑定字段。

图2 绑定子表格

2



3

订单详情表自动设置为订单表的子表格,无需手动设置。子表格设置对话框中的关联字段、关联主表、主表中被关联的字段都已自动设置 完成。

图3 设置子表格



×

并且在"表格设置->数据"页签中,自动勾选了"数据松绑定"。

图4 数据松绑定
▶ 表格设置
▶ 外观 行为 数据 全局
▶ 数据提交方式
▼ 数据松绑定
如果勾选此选项,您在页面表格上的任何操作,包括添加新记录,修改或删除已有记录,都不会立刻更新到数据库。当您在页面表格操作完成后,您可以使用表格操作命令,一次性的提交您所有的更新到数据库。
当您使用主从表时,如果您给页面上的从表格勾选此选项,那么您在从表格里面的任何操作,都不会立即更新到数据库。只有当您使用数据表操作命令将主表数据更新到数据库时,从表将随主表数据一并更新到数据库。

④ 运行页面,选择订单表中的记录时,订单详情表会显示出对应的一条或多条记录。

图5 运行结果 _ 🚺 页面1 × + $\leftarrow \rightarrow C$ (i) localhost:57253 🗟 🌣 \varTheta 订单表 订单详情表 编号 日期 客户编号 客户名称 采购员 订单编号 产品编号 产品名称 规格 单位 単价 数量 国顶公司 2017/5/19 1 小张 Ds 009 电视 Ds 009 台 2000 A001 A003 4 2017/5/26 2 A002 通恒机械 小李 A003 SS 99 冰箱 SS99 台 3000 2 小王 2017/5/26 3 森通 A003 2017/5/26 4 光明产业 A004 小赵 迈多贸易 A005 2017/5/27 5 小李 2017/6/5 6 2017/6/5 7 祥通 小王 A006 广通 A007 小赵 —— 结束 —

ⅠⅠ3. 手动设置子表格

如果将订单详情表直接拖拽至页面中选择的区域中,需要手动设置子表格。

操作步骤

0

2

在页面中绑定主表订单表到表格,并绑定字段。

图6 绑定主表格

	A	В	С	D	E	F	G	Η	Ι	J	Κ	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U
1																					
2			订	単え	長																
3																					
4			ź	编号	2		\square	期		酒	沪	编	5	酒	沪	名和	弥	采	购	员	
5			[纠	扁号	·]	[E	期]		[酒	\$户	编	号]	[酒	\$户	名	称]	[¥	购	员.	
6																					
7																					
8			表	格1																	
9			请	在主	当前	ī表 [;]	格植	莫板	ίŦ	位置	置绑	淀	[ì]	単語	表]	表的	的字	段	•		
10																					
11																					
12																					

将订单详情表直接拖拽至页面中选择的区域中,绑定字段。

图7 绑定表格

对象管理器	¢			W6			:		X		~		f _x														
检索表或页面	Q		V	Ψ	X '	Y Z	AA	A AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	ΑT	AU
±	•	1																									
		2		订	単详	情表	ŧ																				
▶Ⅲ订里表	_	3																									
▲ 🛄 订单详情表		4		ì.	「単纠	嗣子	ī	立品	编	5	ŕ	二品	名	际	÷	钡格	Z T	Ē	単化	2	_	单化	ì	and a	数量	ł	
		5		Γì	T単え	長的	i Fi	흐品	编	号]	[ř	× R	名;	称]	[,	见格]	[]	自位	1	[〕	自价	1	[娄	如量	:]	
▷ 🚺 订单表的订单编号		8															-			-			-				
一 产品编号		7																									
1 产品名称		-		+	15 -																						
1 规格		8		表	格2	<u> </u>	. .	1 11 1-		م حر	= 141	م	ب			± +-	+	- 45	c	'n							
1 单位		9		唷	仕ヨ	則矛	俗	慏忉	UT.	1V ī	五劲	厄	[1]	里.	计作	有衣	1.7	₹HJ	子目	Ŷ۹							
1 单价		10																									
1 数量		11																									
▷ 🛄 创建者		12																									
▷ 🛄 创建日期		13																									-
▷ 🚺 最后更新者		14					-	-																			-
▷ 🛄 最后更新日期		15																									-

³

设置子表格。 选中表格,在表格上右击,选择"设置为子表格",或在功能区菜单栏中选择"表格工具-设计->设置为子表格"。

图8 设置子表格



在"子表格设置"中,设置关联字段、主表及主表中将被关联的字段。

图9 设置子表格

🚹 子表格设置		>	<
选择天跃子段:			
🛄 订单表的订单编号		~	
选择主表:			
(空)			
订单表			
选择主表中将被关联的字段:			
编号		~	
	确定	取消]

6

设置子表格完成后,运行页面,选择订单表中的记录时,订单详情表会显示出对应的一条或多条记录。

图10 运行结果

🚺 页面1	×	+	-		;
$\ \ \leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	Iocalhost:57253			7	9

订单详情表

订单表

------ 结束 -------

编号	日期	客户编号	客户名称	采购员
A001	2017/5/19	1	国顶公司	小张
A002	2017/5/26	2	通恒机械	小李
A003	2017/5/26	3	森通	小王
A004	2017/5/26	4	光明产业	小赵
A005	2017/5/27	5	迈多贸易	小李
A006	2017/6/5	6	祥通	小王
A007	2017/6/5	7	广通	小赵

订单编号	产品编号	产品名称	规格	单位	单价	数量
A003	Ds 009	电视	Ds 009	台	2000	4
A003	SS99	冰箱	SS 99	台	3000	2

回到顶部