

透视表基本使用

- 1. 描述
- 2. 构建数据透视表
- 3. 其他设置



1. 描述

数据透视表将表格中的数据进行汇总分析，因此页面中需要先绑定表格。



2. 构建数据透视表

下面介绍如何构建数据透视表。

操作步骤


1

绑定表格后，在页面中选择一个区域，设置其单元格类型为数据透视表。

2

在单元格设置中，单击“透视表设置”，弹出透视表设置对话框。

图1 数据透视表



3

在透视表设置对话框中，选择表格，选择后，表格中的所有字段就会显示在下面区域中。


图2 选择表格



4


选择要添加到透视表的字段，使用拖-放的方式，将字段拖拽到行、列和值区域。

图3 拖拽字段



各区域之间的字段可以相互移动，可直接选中一个字段将其移动到其他区域中，也可以单击字段右侧的下拉菜单，单击选择移动到其他两个区域。

图4 移动字段



5

字段设置。单击字段右侧的下拉菜单，选择“字段设置”。

- 行、列区域的字段设置中可设置字段关联的值及数字格式。

图5 行、列字段设置

字段设置

×

源名称: 销售大区

关联的值: 销售大区ID

数字格式

确定

取消

- 值区域的字段设置中可设置字段的自定义名称、值汇总方式、总计汇总方式及数字格式。

图6 值字段设置

字段设置

×

源名称: 金额

自定义名称: 金额

值汇总方式

总计汇总方式

值字段汇总方式

选择用于汇总所选字段数据的
计算类型

求和

平均值

计数

去重计数

最大值

最小值

首项

数字格式

确定

取消

6

设置完成后，单击“确定”，关闭透视表设置对话框，完成数据透视表的构建。

运行页面，在浏览器中可查看构建好的数据透视表。

图7 数据透视表

销售大区	销售大区	销售省份	销售门店	支付方式	金额
华北	1	河北省	门店029	刷卡	901.55
华北	1	山西省	门店049	支付宝	179.2
华北	1	北京市	门店049	支付宝	132.72
西北	2	陕西省	门店010	微信	771.21
西北	2	陕西省	门店010	微信	423.15
西北	2	陕西省	门店010	微信	940.9
华东	3	山东省	门店010	微信	1231.2
华东	3	江苏省	门店020	微信	900.9
华东	3	山东省	门店020	微信	627
华东	3	江苏省	门店020	微信	28.8
华东	3	山东省	门店023	微信	75.68
华东	3	江苏省	门店023	微信	1041.3
华东	3	山东省	门店023	微信	352.8

销售大区	销售省份	刷卡	支付宝	微信	现金	总计
华北	河北省	1019.99	508.4	1857.84	289.75	3675.98
	山西省	425.79	813.76	734.14	647.52	2621.21
	北京市	934.5	641.76	795.47	562.6	2934.33
小计		2380.28	1963.92	3387.45	1499.87	9231.52
西北	陕西省	5157.61	49	4665.67	800.88	10673.2
	甘肃省	1056.45	992.98	1656.34	277.2	3982.97
	青海省	3816.78	2017.16	865.62	36	6735.56
小计		10030.8	3059.14	7187.63	1114.08	21391.7
华东	山东省	2466.75		4490.5	1687.31	8644.56
	江苏省	1725.56	1260	4197.33	2827.43	10010.3
小计		4192.31	1260	8687.83	4514.74	18654.9
总计		16603.4	6283.06	19262.9	7128.69	49278.1

7

构建完数据透视表后，您还可以设置透视表属性。透视表属性包括显示小计、显示行总计和显示列总计。默认勾选这三项。

图8 透视表属性

透视表属性

☒ 显示小计
 ☒ 显示行总计
 ☒ 显示列总计

图9 透视表属性

销售大区	销售省份	刷卡	支付宝	微信	现金	总计	列总计
华北	河北省	1019.99	508.4	1857.84	289.75	3675.98	
	山西省	425.79	813.76	734.14	647.52	2621.21	
	北京市	934.5	641.76	795.47	562.6	2934.33	
小计		2380.28	1963.92	3387.45	1499.87	9231.52	
西北	陕西省	5157.61	49	4665.67	800.88	10673.2	
	甘肃省	1056.45	992.98	1656.34	277.2	3982.97	
	青海省	3816.78	2017.16	865.62	36	6735.56	
小计		10030.8	3059.14	7187.63	1114.08	21391.7	小计
华东	山东省	2466.75		4490.5	1687.31	8644.56	
	江苏省	1725.56	1260	4197.33	2827.43	10010.3	
小计		4192.31	1260	8687.83	4514.74	18654.9	
总计		16603.4	6283.06	19262.9	7128.69	49278.1	行总计

取消勾选后，数据透视表显示如下。

图10 不勾选小计、行总计及列总计

销售大区	销售省份	刷卡	支付宝	微信	现金
华北	河北省	1019.99	508.4	1857.84	289.75
	山西省	425.79	813.76	734.14	647.52
	北京市	934.5	641.76	795.47	562.6
西北	陕西省	5157.61	49	4665.67	800.88
	甘肃省	1056.45	992.98	1656.34	277.2
	青海省	3816.78	2017.16	865.62	36
华东	山东省	2466.75		4490.5	1687.31
	江苏省	1725.56	1260	4197.33	2827.43

结束

说明

双击数据透视表单元格，可以直接打开透视表设置对话框。

3. 其他设置

在透视表设置对话框中，可以进行冻结行头、默认展开和导出设置。

❏ 透视表设置

×

数据其他

冻结行头

冻结字段不冻结



默认展开

行头展开字段全部展开

列头展开字段全部展开

导出

☒ 导出时保持数据顺序和数据源一致 ?

- 冻结行头：设置冻结行头字段后，不管怎样移动数据透视表的滚动条，都能看到冻结的行标题。具体请参见[设置冻结与展开字段](#)。
- 默认展开：设置默认要展开的字段，展开的字段可以通过单击进行折叠，折叠的字段可以通过单击进行展开。具体请参见[设置冻结与展开字段](#)。
- 导出：勾选后，导出数据透视表时数据的顺序会与数据源中数据的顺序保持一致，会降低导出时的性能。默认为勾选状态。您可以取消选中此选项以提升导出时的性能。

[回到顶部](#)