





在数据透视表中,您可以设置点击事件,将值传递到指定的单元格中,并且可设置命令。

Ⅰ2. 设置点击事件

数据透视表中,单元格的值通常为数据计算后的结果。当您设置点击事件后,再单击数据透视表中的单元格时,会将该单元格值的详情传 递到指定的单元格中。

操作步骤



在页面中,选择几个单元格区域,并标注各区域的含义为数据透视表中行、列标题及值。

2

选中数据透视表,在单元格设置区域,单击"点击事件",在事件设置对话框中,会自动生成行标题、列标题和值的参数。

图1 事件设置



3

在事件设置对话框中,单击"设定点击事件",弹出命令窗口,选择一个命令。 例如选择"弹出页面"命令,页面选择销售详情页面,并进行高级设置。 单击源单元格后的

×

,在弹出的对话框中,选择变量列表中的变量,双击插入。这些变量是系统自动生成的。

图3 设置命令

选择命令: 🔲 弹出页面	-		
● 选择页面:		④ 命令窗口	– 🗆 X
▷ 🧁 内建手机页面			
◎ 销售明琐贝叫 ◎ 销售详情页面		变量列表: (双击插入)	
		受軍者 受軍者 受軍者        ·························	
		销售省份 命令参数	
		支付方式命令参数	
		单元格值 命令参数	
传值到目标页面 😯			
■ 新建   毘 刪除 ▲ ▼			
	1		
			确定
选择命令: 四 理出贝国		•	
▶ ▶ 内建页面			
传值到目标页面 🕜			
	_		
新建	•		
源单元格	目标单	元格	
=销售大区 💽 =J2			
=销售省份 💽 =J5			
=支付方式 💽 =J8			
=单元格值 📧  =J11			

4

设置完成后,关闭对话框,运行页面。

单击数据透视表中的单元格,就会弹出销售详情页面。

图4 运行结果

销售大区	【 销售省份	刷卡	支付宝	微信	现金	总计
	河北省	218.44	294.56	1857.84	289.75	2660.59
⊟华北	山西省	425.79	813.76	734.14	647.52	2621.21
	北京市	934.5	641.76	795.47	562.6	2934.33
小计		1578.73	1750.08	3387.45	1499.87	8216.13
	销售详情页	面			[	× 73.16
□西北						82.97
						35.56
小计	销售	大区	华	dt		91.69
口化左						44.56
	5010 <del></del>	21570		11.215		10.32
小计	销售	首份	沪	北省		54.88
总计						262.7
	支付方式					
			נימיו,			
	全新	ī	21	8.44		
	712.112		21	0		

\_\_\_\_\_\_ 结束 \_\_\_\_\_

回到顶部