

带状列表组件

- 1. 描述
- 2. 带状列表
- 3. 属性设置



1. 描述

带状列表数据区域是一个自由格式的区域（Band）集合。默认有三个区域：头部、尾部、明细区。明细区的控件会根据数据行数重复。头部和尾部只渲染一次，可分别用于显示标题和总计。

选中整个控件或单击某个区域，可分别设定整个控件或单个区域的属性。




2. 带状列表

使用方法


1

在工具箱中，通过单击或拖拽的方式将带状列表组件添加到设计区。




2

添加数据，将数据集中的字段拖至头部、尾部、明细区进行绑定。




3

带状列表属性设置。选中带状列表，对其进行属性设置。



或选中头部、明细、尾部，设置各自的属性。



结束



3. 属性设置

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前带状列表的名称，如“带状列表1”。
数据选项	数据集名称	设置数据集，单击下拉箭头选择。
	组件嵌套参数	<p>设置数据集参数。</p> <p>单击 显示项目，如果没有项目，单击“添加项目”添加参数项目，设置参数名称及数据。</p> <div><div>组件嵌套参数 ?</div><div>+ 添加项目</div><div>×</div><div>参数名称</div><div>数据</div><div>查询参数1</div><div><数据></div></div>
	数据过滤条件	<p>用于筛选数据集记录，即在表格中显示数据集的数据子集。</p> <p>单击“添加项目”添加过滤项目。</p> <div><div>数据过滤条件</div><div>+ 添加过滤...</div></div> <p>设定过滤条件的字段、比较操作符、比较数据。</p> <div><div>← 数据过滤条件</div><div>与 或</div><div>类别名称</div><div>:</div><div>=</div><div>:</div><div>添加过滤...</div></div>
位置&大小	左	设置带状列表左上角的横向位置。
	上	设置带状列表左上角的竖向位置。
	宽度	设置带状列表的总宽度。

	高度	设置带状列表的总高度。
页面布局	换页位置	设置换页位置为无、开始位置、结束位置、开始与结束位置。 <ul style="list-style-type: none">• 无：带状列表与前后元素顺序排列，不做强制分页；• 开始位置：在带状列表顶部强制分页，即在带状列表前面哪个元素之后强制分页，带状列表从一个新页面开始显示；• 结束位置：在带状列表末尾强制分页，即在带状列表内容结束之后，从一个新页面开始显示后续元素的；• 开始与结束位置：在带状列表第一页之前和最后一页之后，都强制分页。
	换页方式	设置换页方式为下一项换页、奇数项换页、偶数项换页。
	禁止单独显示头部	不要将头部显示在一个页面的底部，下面一行明细也没有。
	禁止单独显示尾部	不要将尾部显示在一个页面的顶部，上面一行明细也没有。

[回到顶部](#)