





介绍在活字格设计器中发布网站。

Ⅰ2. 发布设置

在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->服务器",进行发布设置。设置说明见表1。

图1 发布设置

文件	开始	创建	插入	设计	公式	数据	安全	发布	高级	
2										
服务器	保存可发布;	文件 获取数据图	韓数据 获取页	〔面和单元格树	又限 暂停服务	器 激活服务器	2			
	发布			发布设置						
đ	发布设置								×	
	4 ≻./. -ул. 								N N	
	反中设百	l				-			et la	
	服务器:	xa-dd3-jessica	1						1	
	用户名:	户名: Administrator								
	索码.]	
]	
)所口号:	80								
	应用名:	订单系统								
	访问地址:	http://xa-dd3	·jessica/订单	系统						
		🗌 覆盖服务器	数据库							
		✔ 发布后激活服	服务器							
		⊙发布账户 (已选择: 发布)	角色到服务器	,发布用户到周	段务器, 发布 组	织结构到服	發器)		
		☑ 覆盖服务器	湍的页面和单	元格权限						
		使用HTTPS	安全链接							
		测试连接								
-		7								
L	保存设置						发布	取消		

表1 发布设置说明

设置	说明
服务器	安装有活字格服务端的计算机名、IP地址或服务器绑定的域名。
	支持发布到IPv6地址,但不支持 IPv4 映射的 IPv6 地址。
用户名	指定活字格服务端的用户名,可以使用Administrator。Administrator拥有所有权限。
	如果用户想发布一个应用程序,该用户必须有拥有"其他-发布到服务器"权限。权限设置请参见创建f。
密码	用户的密码。Administrator用户的默认密码是123456。
端口号	HTTP默认为80,HTTPS默认为443,可修改。
应用名	网站的名称。

访问地址	网站的网址。				
	目标 URL 中的 IPv6 地址将括在方括号中。对于作用域内文本 ipv6 地址,作用域 ID 将被忽略。				
覆盖服务器数据库	发布网站时是否将设计器的数据库覆盖服务器的数据库,可选择全覆盖和半覆盖。				
	 全覆盖:用设计器的表结构和数据完全覆盖服务器端。 半覆盖:用设计器的表结构覆盖服务器表结构,保留服务端数据。具体数据合并设置请参见数据合 				
	说明				
	对于活字格V7及之前的版本,此选项只对活字格内建表有效,对外联数据库,如SQI Server、Oracle数据库等不起作用;活字格V7.1开始支持外联数据库的半覆盖。				
发布后激活服务器	勾选此项后,网站发布后即可使用。				
发布帐户	设计器和服务端的用户管理是分开的,可选择将设计器用户管理中的角色、用户、组织结构发布到服务				
覆盖服务器端的页面和单元格权限	勾选后,会将在设计器中设置的页面和单元格权限发布到服务器上,将服务器端的页面和单元格权限覆 页面权限和单元格权限。				
使用HTTPS安全链接	发布的网站为HTTPS网站,请确认有HTTPS证书再勾选此选项,以保证网站的正常运行。				

■■ 3. 测试连接

设置完成后单击"测试连接"。成功后会出现如下对话框,您可单击"保存设置",将常用的设置保存。

图2 测试连接



ⅠⅠⅠ4. 发布网站

单击"发布"即可将当前活字格应用程序发布到服务器上,发布准备期间将会出现一个进度条来告诉用户当前进度。

图3 发布网站

活字格

创建发布文件

如果发布的应用在管理控制台中已存在,会弹出提示框,提示您继续发布会覆盖旧的应用,并且显示出最后发布的时间及应用版本。您可以选择继续发布或者取消发布。

图4 覆盖应用提示

活字格

 \times



是(Y)	否(N)

回到顶部