Windows域用户同步

- 1. 描述2. 域用户筛选设置
- 3. 手动同步
- 4. 同步设置



Windows域身份验证是一种方便的身份验证方法,活字格支持从Windows域中同步用户。 本节介绍如何进行Windows域用户同步。



在活字格的管理控制台,选择"设置->Windows域用户同步",进入Windows域用户同步页面。 当域用户非常多时,可以通过组织筛选设置来选择所需的组织结构同步用户。如果不设置组织筛选,则会默认获取所有的用户。

图1 域用户筛选设置

设置	🗞 Windows域用户同步
 ▶ 邮件服务器设置(SMTP) ▶ 账户安全 ▲ 备份还原 ♣ Windows域用户同步 	域用户筛选设置 组织筛选设置 ?
 ■ Https证书 ● 存储路径 ② 安全设置 ■ 用户信息数据库配置 	手动同步
 ● 川川 旧志 (○川山) = 10 E ● 云存储设置 ■ 日志 ▲ 负载均衡配置 	 □ 开启定时同步 □ 日本 □ 日本
	保存设置

单击"组织筛选设置",会弹出一个对话框,在这个对话框中显示域的组织结构。勾选要筛选的组织结构后,会在下方显示筛选结果。

图2 组织筛选设置



筛选结果:

GRAPECITY/Custom Recipients, GRAPECITY/WirelessTest, GRAPECITY/MEYSEN/S ys Users

Ⅰ3. 手动同步

在活字格的管理控制台,选择"设置->Windows域用户同步",进入Windows域用户同步页面。

在手动同步区域,单击"手动同步"按钮,就会开始同步当前用户所在的Windows域中的用户。

图3 手动同步

设置	🖏 Windows域用户同步
 ■ 邮件服务器设置(SMTP) ● 账户安全 ● 备份还原 ● Windows域用户同步 	域用户筛选设置 组织筛选设置 ?
 ■ Https证书 ● 存储路径 ② 安全设置 ■ 田口信自物探索配置 	手动同步
 ○ 用戶信息数据/年間直 ◆ 云存储设置 ■ 日志 ▲ 负载均衡配置 	 □ 开启定时同步 □ 用启定时同步 □ の:00 □ 毎年前隔(小时) 24
	保存设置

您也可以设置自动同步Windows域用户。

在活字格的管理控制台,选择"设置->Windows域用户同步",进入Windows域用户同步页面。

在同步设置区域,勾选"开启定时同步"后,就可以设置同步时间及同步间隔,间隔时间的单位为小时。

图4 同步设置

设置	🖏 Windows域用户同步
 ■ 邮件服务器设置(SMTP) ● 账户安全 ● 备份还原 ● 分 Windows域用户同步 ■ Https证书 ● 存储路径 ② 安全设置 ● 用户信息数据库配置 	 域用户筛选设置 组织筛选设置 (2) 手动同步 手动同步 同步设置
 ✿ 云存储设置 ■ 日志 ▲ 负载均衡配置 	✓ 开启定时同步 同步时间 00:00 ③ 同步间隔(小时) 24 ⑦ 保存设置

回到顶部