

发布网站

- 1. 描述
- 2. 发布设置
- 3. 测试连接
- 4. 发布网站



1. 描述

介绍在活字格设计器中发布网站。



2. 发布设置

在设计器的功能区菜单栏中，选择“发布->服务器”，进行发布设置。设置说明见表1。

图1 发布设置



发布设置

服务器类型: ☒ 本地服务器 ☐ 活字格云 ?

服务器: ×

用户名: ×

密码:

端口号:

应用名: ×

访问地址:

☐ 覆盖服务器数据库

☒ 发布后激活服务器

☒ 发布账户 (已选择: 发布角色到服务器)

☒ 发布流程

☒ 覆盖服务器端的资源权限

☐ 使用HTTPS安全链接

表1 发布设置说明


设置	说明
----	----

服务器类型	<p>服务器类型可以选择本地服务器或活字格云，默认为本地服务器。</p> <p>单击活字格云后的</p>  <p>会进入活字格云官网https://www.grapecity.com.cn/solutions/huozige/hzgcloud。</p> <p>选择发布到活字格云时，您需要先登录葡萄城通行证以获取云服务实例。</p> <p>登录后，系统获取登录用户账号下的所有云服务，您可选择云服务发布应用。您还可以单击“购买云服务”，进</p> 
服务器	<p>安装有活字格服务端的计算机名、IP地址或服务器绑定的域名。</p> <p>支持发布到IPv6地址，但不支持 IPv4 映射的 IPv6 地址。</p>
用户名	<p>指定活字格服务端的用户名，可以使用Administrator。Administrator拥有所有权限。</p> <p>如果用户想发布一个应用程序，该用户必须有拥有“其他-发布到服务器”权限。权限设置请参见创建角色“分配</p>
密码	<p>用户的密码。Administrator用户的默认密码是123456。</p>
端口号	<p>HTTP默认为80，HTTPS默认为443，可修改。</p>
应用名	<p>网站的名称。</p>
访问地址	<p>网站的网址。</p> <p>目标 URL 中的 IPv6 地址将括在方括号中。对于作用域内文本 ipv6 地址，作用域 ID 将被忽略。</p>
覆盖服务器数据库	<p>发布网站时是否将设计器的数据库覆盖服务器的数据库，可选择全覆盖和半覆盖。</p> <ul style="list-style-type: none">• 全覆盖：用设计器的表结构和数据完全覆盖服务器端。• 半覆盖：用设计器的表结构覆盖服务器表结构，保留服务端数据。具体数据合并设置请参见数据合并与迁移 <p>说明</p> <div><p>对于活字格V7及之前的版本，此选项只对活字格内建表有效，对外联数据库，如SQL Server、Oracle数据库等不起作用；活字格V7.1开始支持外联数据库的半覆盖。</p></div>
发布后激活服务器	<p>勾选此项后，网站发布后即可使用。</p>
发布帐户	<p>设计器和服务端的用户管理是分开的，可选择将设计器用户管理中的角色、用户、组织结构发布到服务端的用户</p>
发布流程	<p>如果设计器中有流程，发布流程时可选择是否覆盖服务器端流程数据库及覆盖服务器端流程文件。</p> 
覆盖服务器端的资源权限	<p>勾选后，会将在设计器中设置的资源权限发布到服务器上，将服务器端的资源覆盖掉。具体请参见资源权限。</p>
使用HTTPS安全链接	<p>发布的网站为HTTPS网站，请确认有HTTPS证书再勾选此选项，以保证网站的正常运行。</p>

3. 测试连接

设置完成后单击“测试连接”。成功后会 出现如下对话框，您可单击“保存设置”，将常用的设置保存。


图2 测试连接



4. 发布网站


单击“发布”即可将当前活字格应用程序发布到服务器上，发布准备期间将会出现一个进度条来告诉用户当前进度。

图3 发布网站



如果发布的应用在管理控制台中已存在，会弹出提示框，提示您继续发布会覆盖旧的应用，并且显示出最后发布的时间及应用版本。您可以选择继续发布或者取消发布。

图4 覆盖应用提示



[回到顶部](#)