

- 1. 描述
 2. 获取数据库数据
 3. 获取服务器资源权限





0

发布应用程序后,可以在设计器中获取服务器的数据及资源权限,获取后,会覆盖本地的数据库,您可以在设计器中查看服务器上的数据

2. 获取数据库数据

在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->获取数据库数据"。在弹出的"获取数据库数据"对话框中,填写相关信息,单击"确定"即 可。

文件	开始	创建	插入	打印	设计	公式	数据	安全	发布	协同
		P								
服务器	保存可发布文件	获取数据	库数据 获I 资	取服务器 智 3源权限	督停服务器 激	妨服务器				
	发布		同步		维护					
					V					
	🗓 获取数据	居库数据							×	
	获取数	据库数据		N					X	
	服务器类	型: ① 本:	地服务器	() 活	字格云 🥝					
	服务器:	例如朋	医务器名						0	
	用户名:								0	
	密码:									
	应用名:	例如常	结字格						8	
		🗌 获取	服务器流移	呈数据						
		测试道	接							
							确	定	取消	
设置		说明								

服务器类型	服务器类型可以选择本地服务器或活字格云,默认为私有服务器。
	 本地服务器:选择本地服务器后,您需要输入安装有活字格服务端的计算机名、IP地址或服务器绑定的域名。 活字格云:单击活字格云后的
	会进入活字格云官网https://www.grapecity.com.cn/solutions/huozige/hzgcloud。
	选择发布到活字格云时,您需要先登录葡萄城通行证以获取云服务实例。
	登录后,系统获取登录用户账号下的所有云服务,您需要选择要获取数据的云服务。
	服务器类型: 〇本地服务器 💿 活字格云 😮
	云服务: 🔹 🕐 📀
用户名	指定活字格服务端的用户名,可以使用Administrator。Administrator拥有所有权限。
	该用户必须有拥有"其他-获取服务器数据"权限。权限设置请参见"角色权限"。
密码	用户的密码。Administrator用户的默认密码是123456。
应用名	网站的名称。
获取服务器工作流数据	当设计器中有流程时,会显示此设置。
	勾选后,会从服务器获取流程的数据。
测试连接	测试和服务器的连接情况。

Ⅰ3. 获取服务器资源权限

在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->获取服务器资源权限"。在弹出的"获取服务器资源权限"对话框中,填写相关信息,单击"确定"即可。

文件	开始	创建	插入	打印	设计	公式	数据	安全	发布	协同
		P		à						
服务器保存	 字可发布文件	获取数据国	該 該 。	一 服务器 暂 ^{面切阻}	停服务器 激	活服务器				
3	えん		同步	W1XPR	维护					
					\downarrow					
	🖸 获取服务	各器资源权 附	Į						×	
	获取服务	务 器 资源	权限							
	服务器类	型: ● 本は	也服务器	〇活	字格云 🕜					
	<mark>服务器</mark> :	例如服	傍器名						8	
	用户名:								0	
	密码:									
	应用名:	例如活	字格						0	
		测试连	接							
							福	2	取消	
							- HE	~		

设置	说明					
服务器类型	服务器类型可以选择本地服务器或活字格云,默认为私有服务器。					
	 本地服务器:选择本地服务器后,您需要输入安装有活字格服务端的计算机名、IP地址或服务器绑定的域名。 活字格云:单击活字格云后的 会进入活字格云官网https://www.grapecity.com.cn/solutions/huozige/hzgcloud。 					
	选择发布到活字格云时,您需要先登录葡萄城通行证以获取云服务实例。					
登录后,系统获取登录用户账号下的所有云服务,您需要选择要获取数据的云服务。						
	服务器类型: 〇本地服务器 ● 活字格云 ? 云服务: へ ・					
用户名	指定活字格服务端的用户名,可以使用Administrator。Administrator拥有所有权限。					
密码	用户的密码。Administrator用户的默认密码是123456。					
应用名	网站的名称。					
测试连接	测试和服务器的连接情况。					

回到顶部